

## Manuel CONFOSIMOC (Unix)

### 1 - Pré requis à l'installation de la version Unix de Confosimoc

#### • **JRE pour confosimoc :**

Vérifier la version du JRE sur le poste de travail :

– La **version "1\_5\_0\_06"** pour l'environnement d'exécution Java (JRE) est la version requise pour pouvoir faire fonctionner l'application confosimoc sur le poste client.

Si vous n'êtes pas dans cette version, demander à l'administrateur du poste de travail d'installer cette version du JRE.

#### • **Répertoires applicatifs Confosimoc :**

Création de l'arborescence suivante avant installation :

- s'il n'existe pas déjà, création du répertoire [\\$HOME/applis/simoc](#)
- s'il n'existe pas déjà, création du répertoire [\\$HOME/applis/simoc/confosimoc](#)

### 2 - Installation de ConfosimocV2, version Unix

L'application CONFOSIMOC V2 est livrée dans le fichier compressé "confosimocV2\_unix\_v1.0.zip".

Suppression du contenu existant dans le répertoire \$HOME/applis/simoc/confosimoc

#### • **-1-**

Copier le package d'installation "confosimocV2\_unix\_v1.0.zip" dans le répertoire courant de l'application

(le répertoire [\\$HOME/applis/simoc/confosimoc](#))

#### • **-2-**

Décompresser le fichier "confosimocV2\_unix\_v1.0.zip" dans le répertoire courant \$HOME/applis/simoc/confosimoc

#### • **-3-**

Exécuter une première fois l'application pour valider l'installation et initialiser l'environnement

applicatif (création du répertoire validation).

Pour cela, rester dans le répertoire courant \$HOME/applis/simoc/confosimoc et lancer le shell

**confosimoc.sh**

Après cette première exécution, le répertoire

[\\$HOME/applis/simoc/confosimoc/validation](#) est créé.

(remarque : le répertoire validation ne contient aucun fichier après cette étape d'initialisation).

### 3 - Utilisation de ConfosimocV2, version Unix

- **-1-**

Déposer dans le répertoire [\\$HOME/applis/simoc/confosimoc/validation](#) le ou les fichiers xml à valider

Remarque : les fichiers à valider ne doivent pas être compressé (Noms= « NomFic.xml »).

- **2-**

Exécuter l'application en se positionnant dans le répertoire  
\$HOME/applis/simoc/confosimoc  
et lancer le shell **confosimoc.sh**

- **3-**

Regarder le résultat de l'exécution dans le répertoire  
\$HOME/applis/simoc/confosimoc/validation :

- si le résultat de l'exécution de confosimoc est « OK »,

alors : pas de nouveau fichier de crée dans le répertoire validation.

sinon : une ou plusieurs erreurs sont détectées par confosimoc.

Dans ce cas, confosimoc crée un fichier de nom « NomFic\_ERR.txt » ou  
« NomFic\_REP.xml » dans le répertoire validation.

Ce nouveau fichier contient les erreur détectées par confosimoc.

*Remarque, le fichier origine « NomFic.xml » reste dans le répertoire validation.*

*Remarque, pour les fichiers de notification en VIII, un fichier « NomFic\_ANO.txt » est systématiquement retourné. Il est non bloquant et ne spécifie pas d'erreur mais alerte sur la version du schéma de référence.*